







A la derecha de los atributos aparece la cantidad de memoria consumida por cada segundo de grabación: 21 Kb/s. Si, por ejemplo, hubiésemos escogido **Calidad de CD** (PCM 44.100 KHz; 16bit ; Estéreo) la cantidad de memoria consumida por cada segundo de grabación se dispararía hasta los 172 Kb/s (algo lógico si consideramos que hemos duplicado el valor de los tres parámetros: frecuencia de muestreo, resolución de amplitud y canales).

**5 Realizamos la grabación de la frase.** Pulsamos en el botón de grabación o "rec"  y leemos la frase a través del micrófono: "Soy Guillermo y este trabajo es para el curso *Sonido y Música con el Ordenador* del año 2004". Luego pulsamos el botón de parada o "stop" . Y, si todo ha ido bien, podremos escucharla pulsando en el botón de reproducción o "play" .



Si no nos gusta la grabación simplemente vamos a **Archivo>Nuevo** y en la ventana emergente responderemos que no queremos guardar los cambios (a no ser que queramos ir guardando distintas versiones para luego escoger la que más nos guste). Y una vez que hayamos realizado una grabación que nos guste, iremos a **Archivo>Guardar** y en la ventana emergente pondremos nombre al archivo, por ejemplo **saludo**, y escogemos la carpeta donde queremos guardarlo (en este caso vamos a crear en la carpeta **Mis documentos** una carpeta llamada **cursonido** y dentro de esa carpeta otra llamada **EV1** que será donde guardemos el archivo **saludo.wav**).

**Ampliar el tiempo de grabación.** Ya hemos comentado que por defecto la grabadora establece una máximo de 60 segundos de grabación. Para conseguir más tiempo podemos emplear el siguiente truco:

1. Desconecta el micrófono de la tarjeta de sonido para que no llegue accidentalmente ningún sonido a la grabadora.
2. Pulsa el botón  y espera a que pasen los 60 segundos asignados (se grabarán 60 segundos de silencio).
3. Selecciona el menú **Edición>Copiar**.
4. Selecciona el menú **Edición>Pegar insertando** (repite este paso las veces que quieras para ir añadiendo minutos de grabación).
5. Para iniciar la grabación con el nuevo tiempo máximo establecido vete hasta el comienzo pulsando sobre  (si vas a utilizar el micrófono no te olvides de volver a conectarlo a la tarjeta de sonido) y pulsa de nuevo sobre el botón .